



Mode d'emploi de PC PPE 1.0

Table des matières

1) Introduction.....	3
2) Par où commencer.....	4
3) Description du menu.....	6
4) Explications des champs des différents formulaires.....	9
4.1) Gestion données société.....	9
4.2) Gestion des adresses.....	10
4.3) Gestion des comptes.....	11
4.4) Gestion des immeubles.....	13
4.4.1) Onglet Immeuble.....	13
4.4.2) Onglet Chauffage.....	15
4.4.3) Onglet PPE.....	16
4.4.4) Onglet Répartition fcc.....	17
4.4.5) Onglet Assurances et des liens.....	18
4.4.6) Onglet BVR.....	19
4.4.7) Onglet Conciergerie.....	22
4.5) Gestion des lots.....	23
4.6) Gestion des Propriétaires.....	25
4.6.1) Onglet Propriétaire.....	25
4.6.2) Onglet Charges.....	27
4.6.3) Onglet Adresse/BVR.....	28
4.6.4) Onglet gestion des correspondants.....	29
4.6.5) Onglet Chauffage.....	30
4.6.6) Onglet Chauffage (2).....	32
4.6.7) Décpte fcc et divers.....	33
4.6.8) Liens.....	34
4.7) Gestion des fournisseurs.....	35
4.8) Gestion des bons de travaux.....	36
5) Description des listes.....	37
5.1) BVR/BV.....	37
5.2) Listes diverses.....	38
5.3) Liste Chauffage.....	40
5.4) Liste Répartition fcc.....	41
6) Comment faire ?.....	42
6.1) Boucllement exercice comptable.....	42
6.2) Boucllement des fcc.....	44
6.3) Boucllement de compte chauffage.....	46
6.4) Passation des écritures comptables.....	48
6.4.1) Ecritures immeubles et chauffage.....	48
6.4.2) Ecritures Propriétaires.....	50
6.4.3) Menus frais	52
7) Sauvegarde et entretien de la base de donnée.....	53
8) Trucs et astuces.....	54

1) Introduction

Bienvenue dans le logiciel PC PPE 1.0 qui vous permet de gérer facilement et intuitivement des PPE grâce à ses nombreux formulaires et listes couvrant toutes les tâches dévolues à la gestion des PPE.

PC PPE tourne en 32 bits sous Windows XP, Vista ou 7 avec la base de données Brilliant Database.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec PC PPE !

Licence d'utilisation

Utilisation

Le programme peut être utilisé uniquement sur l'ordinateur de l'acquéreur dudit programme. Le programme ne peut en aucun cas être prêté, vendu ou donné à une tierce personne sous quelque forme que ce soit.

Garantie limitée

G & G Real estate garantit pendant une période 30 jours au maximum, à partir de la date d'achat, que le produit ne présente aucun défaut de matériel ou de conditionnement.

Limitation de responsabilité

En aucun cas G & G Real estate et ses éventuels revendeurs ou distributeurs, ne peuvent être tenu responsable pour la perte de données, d'informations, d'argent ou toutes autres conséquences spéciales causées directement, indirectement ou accidentellement par l'utilisation de ce programme.

For juridique

Lausanne, canton de Vaud, Suisse.

© Tous droits réservés G & G Real estate 2008-2009

Windows NT, 2000 et XP sont des marques déposées de Microsoft Corp. USA
Brilliant Database est une marque déposée de Binary Brilliant Inc. USA

Attention ! N'effacer en aucun cas l'enregistrement vierge se trouvant dans chaque dossier (Immeubles, lots, etc.) sous peine de ne plus pouvoir enregistrer vos données ! Veuillez simplement compléter ce premier enregistrement. Vous devez toujours avoir au minimum un enregistrement par dossier !

2) *Par où commencer*

Ouvrez le fichier PC PPE 1.0 prod. Avant d'utiliser PC PPE 1.0 il vous faudra TOUJOURS appuyer sur le bouton "Démarrer" ceci afin d'initialiser certaines variables (comme celle contenant le nom de votre société par ex.). Si cela n'est pas fait certaines listes seront incomplètes.



2.1) Utilisateur

En tout premier lieu il vous faut enregistrer vos nom et coordonnées afin que les entêtes des différentes listes soient correctes. Pour ce faire allez dans le menu Gestion – Gestion de l'utilisateur. Puis sélectionner l'onglet Utilisateur et rentrez les informations vous concernant.

2.2) Adresses

Il vous faut maintenant créer les adresses qui correspondent à celles de vos PPE. Pour ce faire allez dans le menu Gestion – Gestion des adresses.

2.3) Immeubles

Vous pouvez maintenant enregistrer les données concernant vos PPE. Pour ce faire allez dans le menu Gestion – Gestion des immeubles. En ce qui concerne l'utilisation des différents champs des formulaires, veuillez vous référer pour plus de détail à la section 4.4 Gestion des immeubles, du présent manuel.

2.4) Lots

Vous pouvez maintenant enregistrer les données concernant les lots (appartements, locaux et place de parcs) de vos PPE. Pour ce faire allez dans le menu Gestion – Gestion des lots. En ce qui concerne l'utilisation des différents champs des formulaires, veuillez vous référer pour plus de détail à la section 4.5 Gestion des lots, du présent manuel.

2.5) Propriétaires

L'étape suivante consiste à enregistrer les données concernant les Propriétaires. Pour ce faire allez dans le menu Propriétaires – Gestion des propriétaires. En ce qui concerne l'utilisation des différents champs des formulaires, veuillez vous référer pour plus de détail à la section 4.6 Gestion des propriétaires, du présent manuel.

2.5) Comptes

L'étape finale consiste à créer les comptes nécessaires à la tenue de la comptabilité de la PPE. Pour ce faire allez dans le menu Gestion – Gestion des comptes. En ce qui concerne l'utilisation des différents champs des formulaires, veuillez vous référer pour plus de détail à la section 4.3 (Description des différents champs) du présent manuel.

Attention ! En ce qui concerne les comptes de chauffages, il est impératif que le compte pour l'épuration ait le numéro de compte le plus élevé.

Voilà ! vous êtes maintenant prêt à gérer vos PPE, tant sur le plan comptable que technique avec PC PPE 1.0.

3) Description du menu

En examinant le menu général de gauche à droite, on note les boutons suivants :




Sous ce bouton se trouvent les accès aux différents formulaires qui vous permettent d'enregistrer et d'éditer toutes les données nécessaires à la gestion immobilière. A savoir :

- les immeubles
- les lots
- les propriétaires
- les comptes (actif, passif, produits, charges)
- les adresses (immeubles et propriétaires)
- les fournisseurs (pour l'établissement de bons de travaux)
- les bons de travaux
- l'utilisateur
- la sauvegarde de votre base de données
- l'accès à la corbeille pour visualiser et détruire définitivement les enregistrements précédemment effacé. Il vous est possible de récupérer un enregistrement placé par mégarde dans la corbeille en cliquant le bouton de restauration, affiché sur le formulaire des enregistrements se trouvant dans ladite corbeille. Bien entendu l'action de "Vider la corbeille" effacera définitivement les enregistrements qui s'y trouvaient !




En cliquant sur ce bouton vous pourrez avoir accès aux comptabilités et documents suivants :

- immeuble (écriture simple ou multiple)
- chauffage
- propriétaires (écriture simple ou multiple)
- menus frais de gestion
- impression des journaux, grand-livre, extrait de compte, compte d'exploitation, bilan
- bouclage de l'exercice en cours
- création d'un nouvel exercice
- Injection des montants des budgets futurs dans les budgets en cours
- Impression du plan comptable de la PPE



En cliquant sur ce bouton vous pourrez :

- gérer vos propriétaires
- recalculer automatiquement le retard ou l'avance d'acomptes de charges
- calculer les acomptes de charges sur la base du budget pour l'exercice futur
- injecter les acomptes de charges futurs dans les acomptes de charges en cours avant d'imprimer les BVR par exemple
- imprimer une convocation pour l'assemblée des copropriétaires de la PPE
- imprimer une procuration pour chaque propriétaire en vue de l'assemblée
- impression une liste de présence à faire signer par les copropriétaires le jour de l'assemblée
- imprimer les attestations fiscales pour les propriétaires



Sous ce bouton se trouvent la gestion de l'impression et de la comptabilisation des BVR



Sous ce bouton se trouvent de nombreuses listes pour imprimer, par exemple, les relevés des charges encaissées, les BVR, etc. Vous trouverez dans la section 5 de ce manuel, une explication détaillée concernant chacune de ces listes.



Sous ce bouton se trouvent les listes nécessaire à l'établissement des décomptes de chauffage. Vous trouverez dans la section 5 de ce manuel, une explication détaillée concernant chacune de ces listes.



Sous ce bouton se trouvent les nombreuses listes nécessaire à l'établissement des décomptes des frais et charges communs. Vous trouverez dans la section 5 de ce manuel, une explication détaillée concernant chacune de ces listes.



Ce bouton vous permet de créer un nouvel enregistrement quelque soit le formulaire où vous vous trouvez (par ex. création d'un objet, d'un propriétaire, d'une nouvelle écriture comptable)




Ce bouton vous permet de faire des recherches sur des enregistrements. Soit sur l'ensemble des fichiers (immeubles, lots, écritures propriétaires, etc.) soit dans un fichier précis (par ex. tous les propriétaires ayant des charges net de CHF 600,-)



Ce bouton vous permet de trier selon trois critères successives les données d'un fichier (par ex. trier les Propriétaires par nom puis par date d'entrée)



Comme son nom l'indique ce bouton vous permet de passer à l'enregistrement précédant



Comme son nom l'indique ce bouton vous permet de passer à l'enregistrement suivant



Ce bouton vous permet d'accéder au fichier que vous êtes en train de lire



Ce bouton vous permet de quitter PC PPE 1.0

4) Explications des champs des différents formulaires

4.1) Gestion données société

Gestion données société			
Société:	<input type="text" value="Régie Test Sàrl"/>	TVA:	<input type="text" value="456789"/>
Rue société:	<input type="text" value="Musterstrasse 12"/>	Taux TVA:	<input type="text" value="7.60"/>
NP société:	<input type="text" value="8888"/>	Ville société:	<input type="text" value="Beispiel"/>
Tél. société:	<input type="text" value="021/999.99.99"/>	Fax société:	<input type="text" value="021/999.99.88"/>
E-mail société:	<input type="text" value="test@test.ch"/>	Site:	<input type="text" value="www.test.ch"/>

Société : Indiquer ici le nom de la société ou de la personne ayant acquis PC PPE

Rue société : Indiquer ici le nom de la rue et son numéro

NP société : Indiquer ici le numéro postal où se situe la rue

Ville société : Indiquer ici le nom de la ville où se situe la rue

Tél. société : Indiquer ici le numéro de téléphone de l'utilisateur

Fax société : Indiquer ici le numéro de fax de l'utilisateur

E-mail société : Indiquer ici l'adresse e-mail de l'utilisateur

Site : Indiquer ici l'éventuel site Web de l'utilisateur


TVA : Indiquer ici votre numéro de TVA (pour autant que vous soyez assujetti à la TVA)

Taux TVA : Indiquer ici le taux actuel de la TVA (pour autant que vous soyez assujetti à la TVA)

L'onglet "Logo" vous permet d'enregistrer dans la BD votre logo (clique droite de la souris dans le champ vide et choisir "Importer une image depuis un fichier"). Ce logo sera reproduit sur les documents destinés à vos copropriétaires.

Après introduit ces divers paramètres il vous faudra cliquer sur le bouton "**Démarrer**" afin que votre choix soit entériné.

4.2) Gestion des adresses



The image shows a screenshot of a web form titled "Gestion des adresses". The form has a yellow background and a black border. It contains three input fields: a text field for "Rue:" with the value "Rue de l'Exemple 21", a text field for "NP" with the value "9999", and a text field for "Ville" with the value "Muster".

Gestion des adresses		
Rue:	<input type="text" value="Rue de l'Exemple 21"/>	
NP	<input type="text" value="9999"/>	Ville <input type="text" value="Muster"/>

Rue : Indiquer ici le nom de la rue et son numéro

NP : Indiquer ici le numéro postal où se situe la rue

Ville : Indiquer ici le nom de la ville où se situe la rue

4.3) Gestion des comptes

Gestion des comptes			
No de compte:	<input type="text" value="8030"/>	No PPE:	0010
Libellé:	<input type="text" value="Epuration"/>		
Classe compte:	<input type="text" value="Chauffage"/>		
Répartition:	<input type="text" value="Pas réparti"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Frais entretien deductibles fiscalement
Solde à nouveau :	<input type="text" value="0.00"/>	Exercice antérieur	
Solde actuel :	<input type="text" value="0.00"/>	Solde :	<input type="text" value="0.00"/>
Budget actuel:	<input type="text" value="0.00"/>	Budget :	<input type="text" value="0.00"/>
Budget futur:	<input type="text" value="0.00"/>		

No de compte : Indiquer ici le numéro de compte. Nous vous conseillons d'utiliser des no de comptes commençant par 1 pour l'actif, 2 pour le passif, 3 pour les charges et 4 pour les produits.

No PPE : Choisissez dans la liste à quelle PPE ce numéro de compte est rattaché.

Libellé : Indiquer ici le nom de ce compte

Classe compte : Choisissez dans dans la liste la classe de ce compte, soit actif, passif, charges, produits ou chauffage (pour les comptes enregistrant les frais de chauffages à répartir entre les propriétaires).

Attention ! En ce qui concerne les comptes de chauffages, il est impératif que le compte pour l'épuration ait le numéro de compte le plus élevé.

Répartition : Choisissez dans dans la liste si le solde de ce compte doit être réparti, selon une des quatre clés disponibles, dans le cadre de la répartition des frais et charges communs (fcc).

Solde à nouveau : Ici se trouve indiqué le solde du compte au début de l'exercice (généralement au 1er janvier)

Solde actuel : Ici se trouve indiqué le solde actuel du compte, qui sera actualisé au fur et à mesure de la passation des écritures comptables.

Budget actuel : Ici se trouve indiqué le budget, approuvé par l'assemblée de la PPE, pour l'exercice en cours.

Budget futur : Ici se trouve indiqué le budget, qui sera soumis à l'approbation de l'assemblée de la PPE, pour le prochain exercice.


Frais entretien déductibles fiscalement : Cocher cette case si ce compte contient des écritures concernant des frais d'entretien déductibles (par exemple prime d'assurance, honoraires de gestion, travaux de peintures, de plomberie, etc.). Pour plus de détail à ce sujet veuillez vous référer au document Repartition frais entretien et investissement.pdf se trouvant dans le dossier C:\PC PPE 1.0

En cochant la case des comptes concernés vous vous assurez que l'attestation fiscale que vous remettrez aux copropriétaires sera correcte.

Les champs Solde et Budget de la colonne **Exercice antérieur** seront automatiquement mis à jour lors de la création d'un nouvel exercice. Ils servent uniquement à afficher les montants de l'exercice antérieur sur les documents suivants : bilan et compte d'exploitation.

4.4) Gestion des immeubles

4.4.1) Onglet Immeuble



Gestion de l'immeuble

No PPE: 0010 Honoraires: 1.00

Rue Rue de l'Exemple 21 Débours: 0.025

NP et ville 9999 Muster Honoraires forfaitaires:

Note: C'est un test de notre très longue.
hdgdgdghdg.
kdjkdjks
dkjkdj

Recalcul des soldes

Compte de Perte et Profits: 2200 ☐ Mandat termine

Fds renovation: 2100 ☒ Comptabilisation individuelle des acomptes de charges

No PPE : Indiquer ici le numéro de la PPE, dans ce champ à quatre positions alphanumériques à disposition.

Rue : Cliquer sur le texte bleu "Pas spécifié" afin de sélectionner une adresse pour l'immeuble


NP et ville : Seront automatiquement indiqués en fonction du choix fait au niveau du champ Rue

Honoraires : Indiquer ici le taux d'honoraires en pour cent

Débours : Indiquer ici le taux d'honoraires en pour cent

Honoraires forfaitaires : Indiquer ici le montant des honoraires forfaitaires si cette méthode est la base de votre rémunération.

Note : Vous permet d'indiquer une note concernant l'immeuble

Le bouton  vous sert à recalculer les soldes de la comptabilité de la PPE en cas de modification d'une écriture (immeuble, chauffage ou propriétaire).

Compte de Perte et Profits : Choisissez dans la liste des comptes celui sur lequel le résultat de l'exercice devra être viré. Cette indication est obligatoire car en cas d'absence d'indication de compte le bouclage de votre comptabilité ne pourra pas se faire correctement.

Fds rénovation : Choisissez dans la liste des comptes celui qui est utilisé pour comptabiliser la valeur du fonds de rénovation. Cette indication est obligatoire car en cas d'absence d'indication de compte l'attestation fiscale, pour les propriétaires, ne pourra pas être correctement imprimée.

La case **Mandat termine** peut être utilisée, provisoirement, si vous ne voulez pas que la PPE soit bouclée en même temps que les autres PPE.

La case **Comptabilisation individuelle des acomptes de charges** vous permet faire figurer de manière individuelle les versements des copropriétaires à la fois au niveau des copropriétaires ainsi que dans la comptabilité de l'immeuble de manière individuel. Bien entendu le solde des différents comptes touchés par cet écriture ne sont mis qu'une fois à jour !

Vous avez ainsi la possibilité de comptabiliser les acomptes de charges des copropriétaires de trois manières différentes :

Méthode 1 : Vous comptabilisez les paiements des copropriétaires uniquement sur le compte de chacun d'eux puis en fin d'exercice, vous passez une écriture globale pour mémoire dans la comptabilité de l'immeuble (voir le point 6.1 du présent manuel à ce sujet).

Méthode 2 : Vous comptabilisez les paiements des copropriétaires uniquement dans la comptabilité de l'immeuble (comme une facture d'eau ou de prime d'assurance par exemple.). Vous n'aurez donc à ce moment aucun historique au niveau des versements des copropriétaires.

Méthode 3 : Vous cochez la case **Comptabilisation individuelle des acomptes de charges** dans l'immeuble, puis vous comptabilisez les paiements des copropriétaires selon la méthode 1 mais chaque paiement figurera aussi de manière individuelle dans la comptabilité de l'immeuble (donc l'écriture globale de fin d'année devient, bien entendu, inutile).

4.4.2) Onglet Chauffage

Gestion de la chaufferie					
Eléments à répartir		Combustible:	Mazout ▼		
1)	M3 chauffage ▼	1'000.00	Date de début:	01.07.2007	
2)	M3 eau chaude ▼	1'000.00	Date de fin:	30.06.2008	
3)	M3 épuration ▼	1'000.00	Compteur EC	<input type="checkbox"/>	
Coûts à répartir		Clés de répartitions			
1)	Chauffage ▼	7'193.40	1)	Points de chauffage ▼	76
2)	Eau chaude ▼	2'271.60	2)	Points d'eau chaude ▼	24
3)	Epuration ▼	932.00	3)	Points d'épuration ▼	24

Combustible : Indiquer ici le type de combustible utilisé.

Sous la rubrique « **Eléments à répartir** » vous avez la possibilité d'indiquer les totaux de trois éléments différents qui doivent être réparti, par exemple le total des m3 de chauffage de l'immeuble ou le total des m3 de l'épuration ou la clé total pour la répartition du téléréseau. Ces éléments sont librement définissable par l'utilisateur.

Sous la rubrique « **Coûts à répartir** » vous avez la possibilité d'indiquer les coûts des trois éléments à répartir. Par exemple le coût total pour le chauffage, l'eau chaude, l'épuration, le téléréseau etc. Bien entendu le point 1 des coûts est en relation avec l'élément 1 à répartir.

Sous la rubrique « **Clés de répartition** » vous avez la possibilité de définir trois clés de répartitions comme par exemple le total des points de chauffage, d'eau chaude ou un nombre de jours. Bien entendu le point 1 des clés de répartition et en relation avec le point 1 des coûts à répartir ainsi qu'avec l'élément 1 à répartir.

Date de début : Indiquer ici la date de début de la période de chauffe. Cette date est reprise sur plusieurs état ainsi qu'au niveau des Propriétaires (cette date peut être différente de celle de début de l'exercice comptable sous l'onglet PPE).

Date de fin : Indiquer ici la date de fin de la période de chauffe. Cette date est reprise sur plusieurs état ainsi qu'au niveau des Propriétaires (cette date peut être différente de celle de fin de l'exercice comptable sous l'onglet PPE).

Compteur EC : Cocher cette case si l'immeuble est pourvu de compteur d'eau chaude.

Si l'immeuble est pourvu de compteurs d'eau chaude veuillez indiquer dans l'un des éléments à répartir le nombre total des m3 d'eau chaude consommés. Il est inutile, par contre, d'utiliser une clé de répartition vu que le temps de présence n'est pas pris en compte pour le calcul de la répartition des coûts concernant l'eau chaude.

4.4.3) Onglet PPE

Gestion de la PPE

Nom PPE:

Banque PPE:

Compte PPE:

Administrateur:

Téléphone: Fax:

Mobile: E-mail: roulesurlor@redwin.ch

Début exercice: Fin exercice:

Nom PPE : Indiquer ici le nom officiel de la PPE.

Banque PPE : Vous pouvez inscrire ici le nom de la banque auprès de laquelle la PPE a un compte.

Compte PPE : Vous pouvez inscrire le no du compte bancaire de la PPE.

Administrateur : Indiquez ici le nom du responsable (syndic) de la PPE.

Téléphone : Indiquer ici le numéro de téléphone de l'administrateur.

Fax : Indiquer ici le numéro de fax de l'administrateur.

Mobile : Indiquer ici le numéro de mobile de l'administrateur.

Téléphone : Indiquer ici le numéro de téléphone de l'administrateur.

E-mail : Indiquer ici l'adresse e-mail de l'administrateur. Un clique sur cette adresse lancera automatiquement votre logiciel de messagerie.

Début exercice : Indiquer ici la date de début de l'exercice comptable (qui peut être différent de la date de début de la période de chauffage, dans l'onglet Chauffage). **Attention ! l'indication de cette date est obligatoire, car sans elle de nombreuses listes seront inutilisables.**

Fin exercice : Indiquer ici la date de fin de l'exercice comptable (qui peut être différent de la date de fin de la période de chauffage, dans l'onglet Chauffage). **Attention ! l'indication de cette date est obligatoire, car sans elle de nombreuses listes seront inutilisables.**

4.4.4) Onglet Répartition fcc

Gestion des clés de répartition			
Total millièmes:	<input type="text" value="1'000"/>	Frais mil. à répartir:	<input type="text" value="13'403.00"/>
Total cle 1:	<input type="text" value="100"/>	Frais clé 1 à répartir:	<input type="text" value="3'400.00"/>
Total cle 2:	<input type="text" value="200"/>	Frais clé 2 à répartir:	<input type="text" value="5'694.45"/>
Total cle 3:	<input type="text" value="0"/>	Frais clé 3 à répartir:	<input type="text" value=""/>

Total millièmes : Indiquer ici le nombre total des millièmes cumulés des lots de la PPE. Généralement ce total se monte à 1000.

Total cle 1 : Indiquer ici le nombre total de cette clé de répartition qui doit être égal au cumul de la clé 1 de chaque lots de la PPE.

Total cle 2 : Indiquer ici le nombre total de cette clé de répartition qui doit être égal au cumul de la clé 2 de chaque lots de la PPE.

Total cle 3 : Indiquer ici le nombre total de cette clé de répartition qui doit être égal au cumul de la clé 3 de chaque lots de la PPE.

Frais mil. à répartir : Indiquer ici le montant en CHF des frais et charges communs à répartir entre les propriétaires, des différents lots, selon les millièmes de chacun. Pour plus de détails sur la manière procéder à la répartition des fcc, veuillez vous référer à la section 6.5 du présent manuel.

Frais clé 1 à répartir : Indiquer ici le montant en CHF des frais et charges communs à répartir entre les propriétaires, des différents lots, selon la valeur de la clé de répartition no 1 de chacun.

Frais clé 2 à répartir : Indiquer ici le montant en CHF des frais et charges communs à répartir entre les propriétaires, des différents lots, selon la valeur de la clé de répartition no 2 de chacun.

Frais clé 3 à répartir : Indiquer ici le montant en CHF des frais et charges communs à répartir entre les propriétaires, des différents lots, selon la valeur de la clé de répartition no 3 de chacun.

Bien entendu l'utilisation des clés de répartition 1 à 3 est optionnel. Elles ne vous seront utiles que si certains frais et charges communs ne doivent pas être répartis en fonction des millièmes.

4.4.5) Onglet Assurances et des liens

Gestion des assurances et des liens	
Incendie:	ECA police no 123.876.22 indice 2008 108.2
Valeur incendie:	4500000
Bâtiment:	Mobilière pol. 877.987 eau 2 mios, bris glâce 25 KF
RC:	
LAA:	
Compl. LAA:	
Lien 1:	Not set
Lien 2:	Not set
Lien 3:	Not set
Lien 4:	Not set

Dans les différents champs pour les différentes assurances, vous pouvez librement indiquer le numéro de la police ainsi que les montants des couvertures voir la date d'échéance.

Veillez noter que les données de la police incendie ainsi que la valeur incendie sont imprimées sur le bilan.

Liens 1 à 5 : Vous avez aussi la possibilité de lier à la PPE cinq fichiers de n'importe quel type (plans, photos, documents scannés, etc.)

4.4.6) Onglet BVR

Dans cette onglet vous devrez indiquer les divers éléments nécessaires à l'impression de BVR/BVR+/BV. Veuillez vous référer aux deux illustrations ci-dessous afin d'identifier précisément l'emplacement des différents éléments composant un BVR ou un BVR+.

Si vous avez opté pour les BVR +, veuillez reprendre les numéros de référence inscrits sur les BVR+ (commandés par vos soins) fournis préalablement par votre banque ou à Postfinance.

Gestion des BVR

Banque BVR: **1**

NP et ville: **2**

Compte: **3**

Bénéficiaire: **4**

No CCP: **5** CCP ligne OCR: **6**

Reference BVR: **7**

AIDE BVR
 Pour plus de détails sur la manière de remplir les champs de cet onglet, veuillez vous référer à l'illustration du mode d'emploi, section 4


Calcul références
 BVR copropriétaires

Empfangsschein / RECEPISSE / RICEVUTA	Einzahlung Giro	Versement Virement	Versamento Girata
Einzahlung für / Versement pour / Versamento per UBS AG CH-8098 Zürich Zugunsten von / En faveur de / A favore di 16 951721409 PPE Mont-Soleil B Rue du Lac 25 1629 Goumens la Jolie Konto / Compte / Conto 01-145-6 CHF Einbezahlt von / Versé par / Versato da 30 24330 67632 20203 17090 00077 LATOUR Pierre Rue de l'Exemple 21 9999 Muster <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione </div>	Einzahlung für / Versement pour / Versamento per UBS AG 1 CH-8098 Zürich 2 Zugunsten von / En faveur de / A favore di 16 951721409 3 PPE Mont-Soleil B Rue du Lac 25 4 1629 Goumens la Jolie Konto / Compte / Conto 01-145-6 5 CHF Einbezahlt von / Versé par / Versato da 30 24330 67632 20203 17090 00077 LATOUR Pierre Rue de l'Exemple 21 9999 Muster <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Die Annahmestelle L'office de dépôt L'ufficio d'accettazione </div>	Keine Mitteilungen anbringen Pas de communications Non aggiunte comunicazioni <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> Referenz-Nr./N° de référence/N° di riferimento 30 24330 67632 20203 17090 00077 </div> Einbezahlt von / Versé par / Versato da LATOUR Pierre Rue de l'Exemple 21 9999 Muster <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> Copropriétaire </div>	 442.06
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> 042> 302433067632202031709000077 + 010001456> 6 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> <div style="text-align: center;"> 7 zone bleue à entrer dans le champ idoine sous l'immeuble (22 premières positions) </div> <div style="text-align: center;"> 8 zone rouge à entrer sous le copropriétaire (5 dernières positions) </div> </div>			

IMPORTANT : Il vous faut installer la police OCRB fournie dans le dossier "PC PPE 1.0" afin de pouvoir imprimer correctement la ligne de référence.

Veuillez utiliser des BVR au format 442.06 (montant indiqué dans des cases tel que ci-dessus).

Le bouton
dernier



vous servira, **si vous utilisez les BVR uniquement**, à calculer le chiffre de la ligne de référence BVR. Ce chiffre clé de contrôle est

essentiel à l'utilisation des BVR.

Dès lors il ne vous faudra indiquer au logiciel que les quatre avant dernier chiffre du no de référence, le cinquième est dernier chiffre (le chiffre clé) étant calculé par le programme. Par exemple si nous reprenons l'exemple ci-dessus vous indiquerez à PC PPE **1203** et il se chargera de calculer le chiffre clé, à savoir **5**, le nombre 12035 sera automatiquement injecté dans le champ idoine au niveau du premier copropriétaire.

Les numéros de références seront bien entendu incrémenté de 1 pour chaque propriétaires ainsi chacun aura un no de référence unique.

Attention, pour chaque PPE il vous faudra indiquer un nouveau nombre différent des autres PPE en veillant à avoir un écart suffisant entre chaque immeuble afin qu'aucun copropriétaire ne se retrouve avec les même cinq derniers chiffres qu'un autre. Par exemple si pour une PPE vous indiquer le nombre 1000 pour la PPE suivants utilisez 1020 (pour autant que l'immeuble précédant aie moins de 20 copropriétaires).

Mise en route des BVR+ , des BVR ou des BV

Introduction :

La Poste a mis en place trois types de moyens de paiements. Ces trois types peuvent être indifféremment utilisé par PC PPE, à savoir :

- BV, ce moyen de paiement (bulletins roses) ne permet pas d'indiquer un no de référence pour l'imputation automatiquement des charges, ni de spécifier une somme, par contre il dispose d'un champ où un texte libre ou un message peuvent être inscrits
- BVR+, ce moyen de paiement (bulletins oranges) vous permet d'indiquer un no de référence unique pour chaque propriétaire, vous avez donc la possibilité d'imputer automatiquement les acomptes de charges. Par contre l'inscription de la somme est facultative. Si vous décidez d'imprimer des BVR+ sans somme vos copropriétaires auront donc la possibilité de verser 2 mois de charges en même temps ou 2 mois et demi par exemple en cas de retard. Il est aisé de faire la différence entre des BVR+ et des BVR car la ligne de référence OCR des BVR+ commence toujours par 042>
- BVR, ce moyen de paiement (bulletins oranges) vous permet d'indiquer un no de référence unique pour chaque propriétaires, vous avez donc la possibilité d'imputer automatiquement les charges. Le montant des charges étant déjà inscrit sur les BVR et dans la ligne de codage OCR les propriétaires n'ont pas la possibilité de modifier la somme figurant sur le BVR.

La mise en place de ces moyens de paiements est identique. Les indications de base comme le no de compte, le nom du bénéficiaire sont inscrites une seule fois au niveau de l'immeuble (voir les point 4.4.6 et 4.6.3 du présent manuel à ce sujet).

Pour les BV il y a aucune inscription obligatoire au niveau des propriétaires (mis à part si l'on souhaite imprimer quelque chose dans le champ communicatiuon du BV).

Pour les BVR+ vous devrez indiquer vous-mêmes manuellement le numéro de référence sur la base des indications figurants sur les BVR+ imprimés et fournis par votre banque (les cinq dernières positions de la ligne de référence des BVR+) au niveau du copropriétaire. Ceci ne devant être effectué qu'une seule fois pour chaque propriétaires.

Pour les BVR, PC PPE calculera lui même automatiquement les no de références pour chaque propriétaires. Il suffira de fixer vous-même le premier no à utiliser via le bouton “Calcul références BVR copropriétaires” dans l'onglet BVR de la gestion des immeubles.

4.4.7) Onglet Conciergerie

Gestion de la conciergerie			
Civil :	<input type="text" value="Madame"/>	Adresse :	Av. de la Gare 435
Nom :	<input type="text" value="Antoinette Da Silva Fernandez"/>		1200 Genève
No AVS :	<input type="text" value="914.66.853.256"/>	Tél. :	<input type="text" value="022/412.13.14 ou 079/718.17.16"/>
Entrée :	<input type="text" value="01.06.1985"/>	Sortie :	<input type="text" value=""/>
			<input type="button" value="Bulletin de salaire"/>
Salaire :	<input type="text" value="251.50"/>	Taux AVS :	<input type="text" value="5.05"/>
			Dernière période traitée:
Indemnités :	<input type="text" value="48.70"/>	Taux AC :	<input type="text" value="1.00"/>
			<input type="text" value="Septembre 2006"/>
Banque :	<input type="text" value="Genevoise de Banque, Versoix compte no 333666.55X"/>		

Civil : Choisissez l'état civil adéquat

Nom : Indiquer ici le nom et le prénom du concierge

Adresse : Cliquer sur le texte "Pas spécifié" afin de sélectionner une adresse pour le concierge

Tél : Indiquer ici le numéro de téléphone et/ou de mobile du concierge

No AVS : Indique ici le numéro AVS

Entrée : Indiquer ici la date du début de l'engagement du concierge

Sortie : Indiquer ici la date de fin de l'engagement du concierge

Salaire : Indiquer ici le salaire mensuel brut

Indemnités : Indiquer ici le montant d'éventuelles indemnités mensuelles

Taux AVS : Indiquer ici le pourcentage de retenue pour l'AVS (5.05% depuis juin 2006)

Taux AC : Indiquer ici le pourcentage de retenue pour le chômage (1% depuis juin 2006)

Banque : Indiquer ici le nom de la banque et le numéro de compte sur lequel le salaire sera versé.

Le bouton vous permet d'imprimer la fiche mensuelle de salaire.

Dernière période traitée : Ici se trouve inscrit la dernière période de salaire qui a été calculée, ce champ sera automatiquement mis à jour selon ce que vous inscrirez comme période lors du prochain calcul du bulletin de salaire

4.5) Gestion des lots

Gestion des lots

No immeuble: 0010 Rue de l'Exemple 21 Muster PPE Mont-Soleil B

No lot: 0010.001 Type lot: Appartement M2 objet: 200.00 Millième: 380

Etage: 0 rez Nbre pièces: 5,00 Orientation: Nord Clé 1: 38

M3 chauffage 500 M3 eau chaude 500 M3 épuration 500 Clé 2: 76

Clé 3: 0

Descriptif: Appartement de 5,0 pièces avec une salle de bain, WC séparé, cuisine semi-agencée avec un frigo. Jardin et piscine

Liens: Not set Not set Not set

No immeuble : Cliquer sur "Pas spécifié" pour choisir la PPE auquel sera rattaché l'objet

No lot : Indiquer ici le numéro du lot, la numération est libre à l'exception des quatre premiers chiffres qui sont réservés à l'immeuble. Ce champ contient au total 8 positions.

Type lot : Choisissez le type d'objet qui convient. Cette liste de choix peut être modifier en cliquant sur le petit bouton portant une étoile.

Etage : Choisissez l'étage qui convient. Cette liste de choix peut être modifier en cliquant sur le petit bouton portant une étoile.

Nbre pièces : Indiquer ici le nombre de pièce pour les appartements (0,5 pour les demi pièces).

Le libellé des trois champs (illustré par M3 chauffage, M3 eau chaude et M3 épuration sur l'image ci-dessus) pour le calcul des comptes de chauffage sont repris automatiquement depuis « **Eléments à répartir** » de l'onglet « Chauffage » de l'immeuble. Les champs numériques qui les suivent vous permettent d'indiquer les cubages, points, etc. concernant l'objet.

Si l'immeuble est pourvu de compteur d'eau chaude, le total des m3 d'eau chaude consommés sera directement indiqué dans l'onglet « Chauffage » dans la gestion du copropriétaire et non pas au niveau du lot.

Orientation : Choisissez l'orientation qui convient. Cette liste de choix peut être modifier en cliquant sur le petit bouton portant une étoile.

M2 objet : Indiquer ici le nombre de m2 de l'objet.

Descriptif : Ce champ vous permet d'indiquer de manière détaillée les caractéristiques de l'objet.

Millième : Indiquer ici le nombre de millième de ce lot, ce chiffre sera utilisé pour calculer la répartition entre propriétaires des frais et charges communs (fcc).

Clé 1 : Indiquer ici la valeur pour la clé 1 de ce lot, ce chiffre sera utilisé pour calculer la répartition entre propriétaires de certains frais et charges communs non répartis selon les millièmes.

Clé 2 : Indiquer ici la valeur pour la clé 2 de ce lot, ce chiffre sera utilisé pour calculer la répartition entre propriétaires de certains frais et charges communs non répartis selon les millièmes.

Clé 3 : Indiquer ici la valeur pour la clé 3 de ce lot, ce chiffre sera utilisé pour calculer la répartition entre propriétaires de certains frais et charges communs non répartis selon les millièmes.

Bien entendu ces trois clés seront uniquement utilisées pour répartir des fcc qui ne peuvent pas être répartis selon les millièmes.

Liens : Vous avez aussi la possibilité de lier au cinq fichier de n'importe quel type (plans, photos, documents scannés, etc.)

4.6) Gestion des Propriétaires

4.6.1) Onglet Propriétaire

Gestion du propriétaire

Immeuble **0010** Rue de l'Exemple 21 0010.001 Appartement 5,00 0 rez

No du propriétaire: 0010.001.01 Nom: Tartanpion Jules

Entrée: 01.07.2004

Sortie: 30.09.2008

Historique des paiements ? Comptabilisation versement

Charges net	Finances	Divers	Charges brut	Periode	Date valeur
450.00	300.00	0.00	750.00	09.2008	02.09.2008
450.00	300.00	0.00	750.00	08.2008	02.08.2008
450.00	300.00	0.00	750.00	07.2008	01.07.2008
2'700.00	1'800.00	0.00	4'500.00	06.2008	30.06.2008

Blocage comptabilisation ☐

Payé au: 30.09.2008

A/R charges: 0.00

A/R finances: 0.00

A/R divers: 0.00

Compte banque: 1000

Compte charges: 3100

Compte chauffages: Not set

Compte divers : Not set

Immeuble : Cliquer sur le texte "Pas spécifié" afin de choisir la PPE

No objet : Cliquer sur le texte "Pas spécifié" afin de choisir l'objet

No du propriétaire : Indiquer ici le numéro que vous aurez choisi pour le propriétaire, à savoir quatre chiffres pour le no de l'immeuble, trois chiffres pour le numéro du lots et les deux derniers chiffres pour la séquence du propriétaire.

Nom : Indiquer ici le nom puis le prénom du propriétaire

Dans le tableau "Historique des paiements" sont affichés tous les paiements du propriétaires.

Le bouton ? vous sert à faire une recherche dans les propriétaires pour par exemple retrouver un propriétaire par son nom ou numéro de BVR.

Le bouton Comptabilisation versement vous sert à comptabiliser les paiements des propriétaires.

Entrée : Indiquer ici la date d'acquisition du lot

Sortie : Indiquer ici la date à laquelle le propriétaire est libéré de ses obligations contractuelles envers la PPE.

Blocage comptabilisation : En cliquant dans cette case vous pouvez empêcher la comptabilisation par erreur d'acomptes de charges sur des propriétaires qui seraient partis.

Payé au : Ici se trouve inscrite la date jusqu'à laquelle les acomptes de charges ont été payés. Cette date avancera automatiquement lors de l'enregistrement d'un nouveau paiement. Elle peut être modifiée manuellement.

A/R loyer : Ici se trouve indiqué la situation en francs pour l'avance ou le retard d'acompte de charges. Un retard est indiqué par un montant précédé d'un signe négatif. Ce montant variera en fonction de ce qui aura été calculé lors des passations des loyers.

A/R charges : Ici se trouve indiqué la situation en francs pour l'avance ou le retard de finances de chauffage. Un retard est indiqué par un montant précédé d'un signe négatif. Ce montant variera en fonction de ce qui aura été calculé lors des passations des charges.

A/R divers : Ici se trouve indiqué la situation en francs pour l'avance ou le retard de divers. Un retard est indiqué par un montant précédé d'un signe négatif. Ce montant variera en fonction de ce qui aura été calculé lors des passations des divers.

Compte banque : Choisissez sur quel compte de trésorerie les acomptes de charges, les finances de chauffages et les éventuels divers versés doivent être comptabilisés.

Compte charges : Choisissez sur quel compte de produits les acomptes de charges versés doivent être comptabilisés.

Attention ! Pour le bon fonctionnement du programme, il est essentiel que ces deux champs soient renseignés, si tel n'est pas le cas les soldes de certains de vos comptes ne seront pas à jour.

Compte chauffage : Choisissez sur quel compte de produits les finances de chauffage versées doivent être comptabilisées. Si ce champ n'est pas renseigné, les finances de chauffages seront comptabilisées, par défaut, sur le même compte que les charges (voir ci-dessus).

Compte divers : Choisissez sur quel compte de produits les divers versés doivent être comptabilisés. Si ce champ n'est pas renseigné, les divers seront comptabilisés, par défaut, sur le même compte que les charges (voir ci-dessus).

4.6.2) Onglet Charges

Gestion des charges

Charges actuelles *		Charges futures *		Libellés	
Charges:	<input type="text" value="500.00"/>	Charges:	<input type="text" value="438.00"/>	Charges =	<input type="text" value="Frais communs"/>
Finances:	<input type="text" value="100.00"/>	Finances:	<input type="text" value="0.00"/>	Finances =	<input type="text" value="Chauffage"/>
Divers:	<input type="text" value="100.00"/>	Divers:	<input type="text" value="0.00"/>	Divers =	<input type="text" value="Forfait électricité"/>
Total:	<input type="text" value="700.00"/>	Total futur:	<input type="text" value="438.00"/>		

Evolution charges:

Périodicité des charges:

Relation financière du propriétaire

* Montants mensuels

Charges actuelles

Indiquer respectivement le montant mensuel des acomptes de charges et des finances de chauffage et des divers pour l'exercice en cours.

Charges futures

En fonction du budget du futur exercice, les acomptes de charges seront automatiquement calculés et pourront être injecté dans les charges actuelles lorsque le budget aura été approuvé.

Libellé

Vous avez ici la possibilité d'indiquer votre propres libellés pour les acomptes de charges (Charges), les finances de chauffage (Finances) et les divers. Si vous n'indiquez rien les libellés par défaut seront utilisés (Charges, Finances et Divers). Chaque propriétaire peut donc avoir des libellés différents.

Evolution charges : Vous pouvez librement indiquer dans ce champ l'évolution des charges au fil du temps.

Périodicité des charges : Choisissez dans la liste la périodicité souhaitée par le propriétaire pour ses BVR

Le bouton « **Recalcul BVR** » vous permet de recalculer la référence BVR lorsque vous changer de manière individuelle le montant des charges ou la périodicité pour un propriétaire.

Relation financière du propriétaire : Vous pouvez indiquer ici le compte bancaire ou postal du propriétaire pour d'éventuel remboursement.

4.6.3) Onglet Adresse/BVR

Gestion des adresses du propriétaire

Correspondance

PA:

Rue: **Rue de l'Exemple 21**

NP: **9999** Ville: **Muster**

Politesse: **Monsieur**

Civil: **Monsieur**

Téléphone:

Fax:

Payeur

PA:

Rue: **Rue de l'Exemple 21**

NP: **9999** Ville: **Muster**

Mobile:

E-mail: **tartanpion@muster.ch**

Gestion BVR/BV du propriétaire

No du BVR:

Ordre permanent ☐

Motif du versement :

Calcul chiffre clé

Vous avez la possibilité de créer deux adresses différentes, à savoir une adresse pour la correspondance et une adresse payeur. Cette dernière est utilisée principalement pour l'impression des BVR.

PA : (Pour adresse) utiliser cette ligne si le courrier doit être adressé c/o

Politesse : Le contenu de ce champ est utilisé dans le corps des lettres.

Civil : Le contenu de ce champ est utilisé pour l'adresse d'envoi des lettres.

No du BVR : Ce champ doit contenir le numéro unique attribué à chaque propriétaire pour l'impression des BVR ou BVR+. Pour plus de détail à ce sujet, référer vous à l'illustration figurant dans la section 4.4.6 du présent manuel. Attention seul **cinq positions** (les cinq derniers chiffres de la référence du BVR ou BVR+) peuvent être utilisés pour ce numéro.

Ordre permanent : cocher cette case si le propriétaire paie par ordre permanent et n'a donc pas besoin de BVR.

Motif du versement : Dans ce champ vous pouvez indiquer un motif de versement (no de référence par exemple) qui sera imprimé sur les BV de rose du propriétaire.

Le bouton « **Calcul du chiffre clé** » vous permet de calculer de manière individuelle le numéro clé pour la référence BVR du propriétaire. A utiliser par exemple pour les nouveaux propriétaires.

4.6.4) Onglet gestion des correspondants

Gestion des adresses de correspondances

Impression fiches accompagnement

Correspondant 1

Civil:

Nom:

PA:

Rue: **Rue de la Paix 20**

NP: **1003** Ville: **Lausanne**

Correspondant 3

Civil:

Nom:

PA:

Rue: **Av. de la Gare 435**

NP: **1200** Ville: **Genève**

Correspondant 2

Civil:

Nom:

PA:

Rue: **Rue de la Poste 123**

NP: **1099** Ville: **Grandvaux**

Correspondant 4

Civil:

Nom:

PA:

Rue: **Not set**

NP: Ville:

Dans cette onglet vous avez la possibilité d'indiquer, en plus de l'adresse de de base (voir onglet précédant) quatre adresses supplémentaires.

En cliquant sur le bouton « **Impression fiches accompagnement** » pour chaque adresse enregistrée, vous obtiendrez une fiche avec l'adresse imprimée et ainsi vous n'aurez plus besoin de créer des étiquettes ou d'inscrire des adresses sur des enveloppes si vous devez envoyer des documents à plusieurs personnes (par exemple aux membres du hoirie).

4.6.5) Onglet Chauffage

**Gestion des paramètres du propriétaire
pour les décomptes de chauffage et ec**

Période pour le décompte de chauffage
01.07.2007 **30.06.2008**

Points de chauffage

Points d'eau chaude

Points d'épuration

Compteur eau chaude:

Tableau chaleur pts
pour Vaud

Janvier	18.0
Février	15.0
Mars	14.0
Avril	8.0
Mai	4.0
Juin	
Juillet	
Août	
Sept.	2.0
Octobre	8.0
Nov.	13.0
Déc.	18.0
TOTAL	76.0

Tartanpion Jules
Entrée: **01.07.2004**
Sortie: **30.09.2008**

☐ PAS de calcul chauffage

Points eau chaude

2 points par mois soit un total de 24 points
pour tout l'année.

Pts chauffage : Dans ce champ inscrivez le nombre total de points de chauffage pour la période. Les tabelles indiquant le nombre de points par mois vous servent à effectuer ce calcul.

Par exemple si un propriétaire est sorti le 31.10 2005 et que la période de chauffage débute au 01.07.2005, son nombre de point de chauffage sera de 7 points si l'immeuble est sans compteur d'eau chaude et de 10 points si l'immeuble est pourvu de compteurs d'eau chaude.

Points eau chaude : Dans ce champ inscrivez le nombre total de points d'eau chaude pour la période. Le calcul est simple à raison de 2 points par mois de présence dans la période pour un total de 24 points au maximum. Si l'immeuble est pourvu de compteur d'eau chaude ce chiffre devient inutile.

Points épuration : Dans ce champ inscrivez le nombre total de points pour l'épuration pour la période. Le calcul est simple à raison de 2 points par mois de présence dans la période pour un total de 24 points au maximum (comme pour l'eau chaude).


Afin de vous aider à calculer plus facilement le nombre de points de chauffage et d'eau chaude, le nom du propriétaire ainsi que ses dates d'entrée et de sortie sont rappelés sur cet onglet.

Compteur : Indiquer ici le nombre de m3 d'eau chaude consommé par le propriétaire si son appartement est pourvu d'un compteur d'eau chaude.

Calcul décomptes
chauffage

Le bouton lance les calculs individuels pour les coûts de chauffage, d'eau chaude et d'épuration ainsi que pour le calcul du solde. Puis le propriétaire suivant est affiché à l'écran.



Le bouton  vous permet de passer au propriétaire suivant sans effectuer de calcul. Ce bouton devra donc être utilisé pour les propriétaires n'étant plus concerné par la période de chauffage ou louant des objets non-chauffé.

PAS de calcul chauffage : Cette case doit impérativement être cochée si le propriétaire n'est plus concerné par les décomptes de chauffage ou si l'objet concerné n'est pas chauffé.

4.6.6) Onglet Chauffage (2)

Données nécessaires au calcul du décompte de chauffage et d'eau chaude

<input type="text" value="Coût total pour l'immeuble"/>		<input type="text" value="Immeuble"/>		Compteur EC:	
Chauffage	7'193.40	M3 chauffage	1'000.00		
Eau chaude	2'271.60	M3 eau chaude	1'000.00		
Épuration	932.00	M3 épuration	1'000.00		

<input type="text" value="Coût total pour le propriétaire"/>		<input type="text" value="Lot"/>			
Chauffage	<input type="text" value="3'596.70"/>	M3 chauffage	500.000		
Eau chaude	<input type="text" value="1'135.80"/>	M3 eau chaude	500.000		
Épuration	<input type="text" value="466.00"/>	M3 épuration	500.000		
Finances:	<input type="text" value="4'500.00"/>	Solde saison en cours:	<input type="text" value="-698.50"/>		
		Solde saison précédente:	<input type="text" value="-100.00"/>		
		Solde actuel :	<input type="text" value="-298.50"/>	<input type="button" value="RSC"/>	

Sous cet onglet se trouvent rappelés plusieurs éléments à savoir les coûts totaux pour l'immeuble, les m3 totaux de l'immeuble, les m3 de l'objet.

Les m3 pour l'objet ainsi que le témoins pour le compteur d'eau chaude. Si leur valeur est à 1 cela signifie que l'option a été cochée au niveau de l'immeuble.

Le sous-ensemble "Coût total pour le propriétaire" vous indique les montants qui ont été calculés respectivement pour le chauffage, l'eau chaude et l'épuration. Il est à noter que ces montants peuvent être modifiés manuellement.

Le montant des finances théoriques sera automatiquement calculé en fonction du temps de présence du propriétaire pendant la période de chauffage. Il vous faudra modifier ce montant manuellement uniquement si il y a eu une modification des finances de chauffage durant la période de chauffage ou si le propriétaire n'est pas à jour dans ses finances de chauffage et d'eau chaude.

Le champ "**Solde saison précédente**" vous indique le montant pas encore réglé ou remboursé de la saison précédente.

Le champ « **Solde actuel** » est l'addition des champs solde pour la **saison en cours** et **précédente**, c'est ce champ qui sera mis à jours lorsque le copropriétaire fera un versement pour son solde de chauffage.

Le bouton **RSC** vous permet, en cas d'erreur, de recalculer le solde actuel (Ce champ ne pouvant pas être modifié manuellement).

Si le champ **compteur EC** est suivi d'un 1 cela signifie que l'immeuble est pourvu de compteurs d'eau chaude.

4.6.7) Décppte fcc et divers

Décompte de frais et charges communs				Tartanpion Jules	
Coût total fcc à répartir		Données du lot		Entrée:	01.07.2004
				Sortie:	30.09.2008
Millièmes:	13'403.00	Millièmes:	380.00		
Cle 1:	3'400.00	Cle 1:	38.000		
Cle 2:	5'694.45	Cle 2:	76.000		
Cle 3:	0.00	Cle 3:	0.000		
Coût total fcc pr le propriétaire					
Millièmes:	3'819.86	Acpte charges:	4'050.00		
Cle 1:	969.00	Coût total fcc:	6'411.77		
Cle 2:	1'622.92	Solde :	-2'361.77		
Cle 3:	0.00	Solde exercice précédent :	-100.00		
Calcul décompte frais charges communs		Solde actuel :	-2'461.77	RSFCC	
Propriétaire suivant					
Lettres et formulaires divers					
Liste des paiements					
1er rappel charges impayées					
MD charges impayées					
Formulaire accompagnement					
Impression des BVR/BV					

Dans les rubriques « Coût total à répartir », « Données du lot » se trouvent rappelées les données utiles aux calculs figurant dans la rubrique « Coût total fcc pr le propriétaire »

Millièmes : Dans ce champ se trouvera indiqué le résultat du calcul de la part des fcc à charges du propriétaire, en fonction du nombre de mois de présence et du nombre de millièmes de son lot.

Cle 1 : Dans ce champ se trouvera indiqué le résultat du calcul de la part des fcc à charges du propriétaire, en fonction du nombre de mois de présence et de la valeur de la clé 1 de son lot.

Cle 2 : Dans ce champ se trouvera indiqué le résultat du calcul de la part des fcc à charges du propriétaire, en fonction du nombre de mois de présence et de la valeur de la clé 2 de son lot.

Cle 3 : Dans ce champ se trouvera indiqué le résultat du calcul de la part des fcc à charges du propriétaire, en fonction du nombre de mois de présence et de la valeur de la clé 3 de son lot.

Acpte charges : Ici sera calculé le montant **théorique** des acomptes de charges que le propriétaire aurait dû verser pour l'exercice. Il est bien entendu possible de changer manuellement la valeur de ce champ.


Coût total fcc : Ce champ contient le résultat de l'addition des champs : Millièmes, Clé 1, Clé 2 et Clé 3.


Solde : Ce champ contient le résultat de la différence entre les champs Acptes charges - Coût total fcc

Solde exercice précédent : Ici se trouve indiqué le solde de l'exercice précédent

Solde actuel : Est l'addition des champs solde pour la saison en cours et précédente, c'est ce champ qui sera mis à jours lorsque le copropriétaire fera un versement pour son solde fcc.

Le bouton **RSFCC** vous permet, en cas d'erreur, de recalculer le solde actuel (Ce champ ne pouvant pas être modifié manuellement).

Le bouton  vous permet de lancer le calcul pour la répartition des fcc pour le propriétaire actuel. Puis de passer automatiquement au propriétaire suivant.

Le bouton  vous permet de passer au propriétaire suivant sans lancer le calcul des frais (propriétaire parti, à calculer plus tard, etc.).


La partie de l'onglet intitulée **Lettres et formulaires divers** vous permet d'avoir accès à diverses listes et lettres dont vous trouvez ci-dessous une description :

Liste des paiements : Cette liste vous permet d'obtenir un récapitulatif des acomptes de charges et des finances payées par le propriétaire durant une période déterminée.

1er rappel charges impayées : Cette lettre pourra être utilisée pour rappeler au propriétaire qu'il n'est pas à jour dans le versement de ses acomptes de charges.

MD charges impayées : Cette lettre de mise en demeure pourra être utilisée lorsqu'un propriétaire accumule trop de retard dans ses versements d'acomptes de charges.

4.6.8) Liens



Gestion des liens

Lien 1:	Not set
Lien 2:	Not set
Lien 3:	Not set
Lien 4:	Not set

Liens : Vous avez aussi la possibilité de lier au copropriétaire quatre fichier de n'importe quel type (plans, photos, documents scannés, etc.)

4.7) Gestion des fournisseurs

Gestion des fournisseurs		No fournisseur: 1
Entreprise:	<input type="text" value="Pinceaux Sàrl"/>	
Contact :	<input type="text" value="M. Henri Lagafe"/>	
Adresse :	Rue de la Poste 123 1099 Grandvaux	
Téléphone :	<input type="text" value="021/444.55.66"/>	
Fax :	<input type="text" value="021/444.55.67"/>	
E-mail :	lagafe@pinceaux.ch	

Entreprise : Indiquer ici la raison sociale de l'entreprise.

Contact : Indiquer ici le nom de la personne à qui les bons de travaux doivent être adressés.

Adresse : Choisissez (ou créer si nécessaire) dans le fichier d'adresse celle du maître d'état.

Tél. : Indiquer ici le nom de téléphone du fournisseur.

Fax : Indiquer ici le nom de fax du fournisseur.

E-mail : Indiquer ici l'adresse électronique du fournisseur.

4.8) Gestion des bons de travaux

Gestion des bons de travaux

Bon no: 1

Fournisseur: Carrelage et faïence S.A.

Immeuble: Rue de l'Exemple 21 0010

Propriétaire: 0010.004.02 Duschmoll Pierre

Travaux à exécuter:
Carreler la salle de bain selon devis du 12.12.2004 pour un montant de CHF 850,- TTC

Bon de travail

Demande de devis


Fournisseur : Choisissez le fournisseur qui sera chargé d'exécuter les travaux.

Immeuble : Choisissez l'immeuble où seront exécuter les travaux.

Propriétaire : Choisissez l'éventuel propriétaire qui est concerné par les travaux.


Travaux à exécuter : Indiquer ici de manière détaillée les travaux à exécuter.

Le bouton  vous permet d'imprimer le bon de travail une fois que ce dernier est prêt.

Le bouton  vous permet d'imprimer une demande de devis.

5) Description des listes

5.1) BVR/BV



Bordereau envoi BV ou BVR : Après avoir indiqué le nom de l'immeuble, il sera imprimé une page qui récapitule tous les objets d'un propriétaire. Cette page est à utiliser comme page de garde pour l'envoi des bulletins de versements (BV). Il est également possible d'utiliser cette liste pour imprimer un récapitulatif qui sera envoyé avec les BVR ou si la page a un BVR en pied de page, de remettre ces pages dans l'imprimante et d'imprimer les BVR avec un deuxième passage dans l'imprimante.

Impression des BV : Vous permet d'imprimer les BV pour les Propriétaires d'un immeuble donné. Veuillez vous référer à la section 4.4.5 du présent manuel pour plus détails sur la manière de configurer les BV.

Impression des BVR : Vous permet d'imprimer les BVR pour les propriétaires d'un immeuble donné. Veuillez vous référer à la section 4.4.6 du présent manuel pour plus détails sur la manière de configurer les BVR.

Important : Afin d'assurer une impression optimale des BVR ou BVR+ et des BV il vous faudra passer par une imprimante PDF virtuel (En l'occurrence, le logiciel Primo PDF fournit sur la clé USB. Cette étape est nécessaire car une impression direct sur votre imprimante conduira certainement à une mise en page erronée notamment au niveau de la ligne de codage OCR, la constitution d'un fichier au format PDF évite cette écueil, en effet l'impression via Adobe Reader élimine ce problème de modification intempestive de la mise en page.


Importer fichier BVR : Vous permet d'importer automatiquement des fichiers BVR ou BVR+ depuis le site de votre banque. **Attention ! Pour être lu il faut que vous rajoutiez le suffixe .txt au nom du fichier BVR ou BVR+.** Par exemple, si vous téléchargez un fichier portant le nom BESR25 il faudra d'abord le renommer en BESR25.txt avant de pouvoir le traiter.

A la fin du traitement une liste avec les éventuels paiements en erreur sera automatiquement imprimée.

Voir détail fichier BVR : Vous permet de voir le détail des paiements par BVR ou BVR+ importés et de supprimer d'éventuels enregistrements qui ne doivent pas être comptabilisé.

Comptabilisation fichier BVR : Vous permet de comptabiliser sur les locataires les paiements BVR ou BVR+. A la fin du traitement une liste des BVR ou BVR+ comptabilisés sera automatiquement imprimée.

5.2) Listes diverses



Récapitulatif immeuble : Cette liste vous permet d'imprimer sur une page A4 les principaux éléments de la PPEimmeuble (adresse, administrateur, assurances, etc.).

Liste des lots d'une PPE : Cette liste vous permet d'imprimer un récapitulatif des lots d'une PPE afin de pouvoir notamment vérifier si les millièmes ont été correctement introduits au niveau des lots.

Liste des propriétaires : Cette liste vous permet d'imprimer un état locatif pour un immeuble à une date donnée.

Situation soldes fcc et chauffage : Cette liste vous indiquera les soldes (positifs et négatifs) des copropriétaires pour ce qui est des décomptes des chauffages et/ou de fcc.

1er rappels : Vous avez le choix entre imprimer des rappels pour les charges, les soldes de chauffage ou de ffc pour tous les copropriétaires ou seulement pour ceux d'une copropriété.

Situation des propriétaires : Cette liste vous indiquera les propriétaires qui ne sont pas à jour dans le paiement de leurs acomptes de charges et de finances chauffage.

Liste acptes charges proprios : Cette liste vous permet d'imprimer pour un immeuble donné et pour une période donnée la liste des paiements de tous les propriétaires. Cette liste est particulièrement utile pour les réconciliations.

Etiquettes propriétaires : Après avoir spécifier le numéro de l'immeuble vous pourrez imprimer des étiquettes autocollantes d'adressage au format Avery/Zweckform 3659 de tous les propriétaires présents.

Tableau récap. popriétaires : Après avoir spécifier le numéro de l'immeuble vous pourrez imprimer une liste qui récapitule par propriétaire ses différents éléments constitutifs (date entrée, type objet, charges, etc.).

Relevé des divers : Après avoir spécifier les dates de début et de fin et le numéro de la PPE vous obtiendrez avec cette liste le récapitulatif des divers encaissés pendant cette période.

Relevé des loyers : Après avoir spécifier les dates de début et de fin et le numéro de la PPE vous obtiendrez avec cette liste le récapitulatif des loyers et charges encaissés pendant cette période.


Facture honoraires : Cette état vous permet d'imprimer les factures pour les honoraires. Si vous avez inscrit des honoraires forfaitaires au niveau de l'immeuble, il vous sera juste demandé d'indiquer la période concernée et un éventuel numéro de facture.

Par contre si vos honoraires sont calculés en fonction d'un pourcentage, le calcul des honoraires se fera en fonction de la valeur d'assurance incendie indiquée au niveau de l'immeuble.

Facture débours : Cette état vous permet d'imprimer les factures pour les débours calculé en fonction de ce qui a été indiqué au niveau de l'immeuble. Il vous faudra indiquer la période concernée, un éventuel numéro de facture puis le calcul du montant des débours se fera en fonction de la valeur d'assurance incendie indiquée au niveau de l'immeuble.

Récapitulatif des menus frais : Après avoir spécifier le nom de l'immeuble et les dates de début et de fin vous obtiendrez la récapitulation des menus frais à facturer à la PPE.

5.3) Liste Chauffage



Récapitulatif des frais chauffage : Cette liste vous imprimera le détail des frais avec la répartition des frais pour le chauffage et l'eau. Vous devrez indiquer pour quelle PPE vous voulez ce récapitulatif.

Etat de répartition : Cette liste vous imprimera un tableau récapitulatif indiquant pour chaque propriétaires le montant, à sa charge, des frais de chauffage, d'eau chaude, d'épuration, le montant de finances versées ainsi que le solde final.

Important ! Avant l'affichage de l'état il vous sera proposé d'injecter le solde actuel (champ bleu) dans le solde antérieur (champ vert). Cliquer le bouton « Annuler » tant que l'état de répartition n'est pas correct. Une fois que les données de l'état de répartition seront justes, veuillez relancer une ultime fois l'état de répartition et dès lors cliquer sur le bouton « OK » afin de procéder au transfert de solde entre les champs bleu et vert.


Décpes individuels chauffage : Cet état vous permet d'imprimer le décompte de chauffage individuel pour chaque propriétaire.

Note : Après l'impression des décomptes individuels, le solde actuel (champ bleu) sera automatiquement mis à jour par l'addition des champs solde en cours (rouge) et antérieur (vert)

Récap. chauffage + fcc : Cet état imprimera un récapitulatif des décomptes de chauffage et des frais et charges communs (fcc) cumulés. Le propriétaire pourra voir ainsi d'un coup d'oeil le solde dû à la PPE ou en sa faveur.

Pour plus de détail sur l'utilisation de ces diverses listes référez vous à la section 6.3 du présent manuel qui vous donnera plus d'informations à leur sujet.

5.4) Liste Répartition fcc



Récapitulatif fcc : Cette liste vous imprimera le détail des frais et charges communs (fcc) à répartir selon les millièmes et/ou les différentes clés de répartition. Vous devrez indiquer pour quelle PPE vous voulez ce récapitulatif.

Etat de répartition fcc : Cette liste vous imprimera un tableau récapitulatif indiquant pour chaque propriétaires le montant, à sa charges, des des frais et charges communs (fcc), le montant des acomptes de charges versées ainsi que le solde final.

Important ! Avant l'affichage de l'état il vous sera proposé d'injecter le solde actuel (champ bleu) dans le solde antérieur (champ vert). Cliquer le bouton « Annuler » tant que l'état de répartition n'est pas correct. Une fois que les données de l'état de répartition seront justes, veuillez relancer une ultime fois l'état de répartition et dès lors cliquer sur le bouton « OK » afin de procéder au transfert de solde entre les champs bleu et vert.

Décpes individuels fcc : Cet état vous permet d'imprimer le décompte des frais et charges communs (fcc) individuel pour chaque propriétaire.

Note : Après l'impression des décomptes individuels, le solde actuel (champ bleu) sera automatiquement mis à jour par l'addition des champs solde en cours (rouge) et antérieur (vert)

Récap. chauffage + fcc : Cet état imprimera un récapitulatif des décomptes de chauffage et des frais et charges communs (fcc) cumulés. Le propriétaire pourra voir ainsi d'un coup d'oeil le solde général dû à la PPE ou en sa faveur.

Pour plus de détail sur l'utilisation de ces diverses listes réferez vous à la section 6.2 du présent manuel qui vous donnera plus d'informations à leur sujet.

6) Comment faire ?

6.1) Boucllement exercice comptable

Une fois que toutes les écritures de l'année auront été comptabilisées, vous pouvez procéder au boucllement des comptes selon les étapes suivantes :

Note : Si vous avez choisi de comptabiliser vos acomptes de charges directement dans la comptabilité de l'immeuble sans passer par la comptabilité des copropriétaires OU si vous avez activé, au niveau de la PPE l'option « Comptabilisation individuelle des acomptes de charges », il devient dès lors inutile de procéder aux étapes décrites ci-dessous et vous pouvez donc passer directement à la page 41 du présent mode d'emploi.

- Imprimer la liste des acomptes de charges et des finances encaissés. Pour ce faire aller sous : Listes diverses/Relevé des charges encaissées, imprimer la liste des Divers encaissés si nécessaire.
- Il vous faudra ensuite passer une écriture avec le montant total des charges et une autre avec le montant des finances encaissées, selon l'exemple ci-dessous :

Passation des écritures immeubles et chauffage


Immeuble :	0010	Rue de l'Exemple 21	PPE Mont-Soleil B
		9999 Muster	
			Soldes actuels :
Débit :	1000	Vaudoise de Banque	34'997.55
Crédit :	3100	Provision pour charges	28'440.00
Date:	<input type="text" value="31.12.2008"/>		
Libellé:	<input type="text" value="Charges encaissées selon relevé annexe"/>		
Montant:	<input type="text" value="21'600.00"/>		
No pièce comptable:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Recherche"/>	<input type="button" value="Comptabilisation"/>

Bien entendu, il ne faudra **SURTOUT PAS** cliquer sur le bouton car ceci entraînerait une erreur dans vos soldes, puisque ces derniers ont été mis à jour, au fur et à mesure que les acomptes de charges et les finances de chauffage étaient encaissés.

Le but de ces écritures est donc simplement d'indiquer, pour mémoire, les montants totaux encaissés dans votre comptabilité générale.


Maintenant que toutes vos écritures ont été passées, vous pouvez imprimer les différentes listes nécessaires à la constitution de votre dossier comptable, à savoir :

- le Grand-Livre
- le Compte d'exploitation
- le Bilan
- Attestation fiscale

Vous trouverez ces listes dans le menu  Comptabilité sauf l'attestation fiscale qui se trouvent dans le menu **Propriétaires**

Si ces documents sont corrects, vous pouvez les imprimer sur papier mais aussi via PrimoPDF afin de créer un fichier pdf pour vos archives.

Veuillez noter que lors de l'impression du **Grand-Livre**, cette liste génère des écritures temporaires nécessaires à l'établissement de cet état. Une fois l'état imprimés, ces écritures temporaires sont automatiquement effacées, car elles deviennent inutiles.

Dans le menu  Comptabilité choisissez maintenant l'option **Bouclement exercice** afin de créer automatiquement les écritures de clôtures.

Une fois ces dernières créées, imprimer le Journal des écritures afin d'avoir une trace de toutes les écritures comptabilisées pour l'exercice.

Une fois que vous avez imprimé et vérifié ces documents et que tout est OK, vous pouvez procéder à la création d'un nouvel exercice, via le menu **Comptabilité/Création nouvel exercice**.

Si vous ne voulez pas qu'une PPE soit bouclée dans l'immédiat, il vous suffit de cocher la case **Mandat terminé** au niveau de la gestion de la PPE puis de décocher cette même case le moment venu.

6.2) Boucllement des fcc

Ce boucllement (dont les différentes listes se trouvent sous le menu "Répartition fcc") se déroule en trois étapes à savoir :

- Imprimer le récapitulatif fcc pour connaître le montant des frais à répartir

Régie Test Sàrl

Récapitulatif des frais et charges communs

Exercice du 01.01.2008 au 31.12.2008		
Immeuble :	Rue de l'Exemple 21 - Muster	
PPE :	PPE Mont-Soleil B	No : 0010

Date	Compte	Libellé	Montant
------	--------	---------	---------

Clé 1			
30.12.2008	Honoraires de gestion	G & G Real estate honoraires gestion	3'400.00
Total à répartir pour : Clé 1			3'400.00

Clé 2			
10.01.2008	Conciergerie	Vaudoise ass. LAA 2008	160.00
20.12.2008	Conciergerie	AVS 2008	824.45
30.12.2008	Conciergerie	Salaire net 2008	4'710.00
Total à répartir pour : Clé 2			5'694.45


Millièmes			
15.02.2008	Electricité	Janvier - février 2008	119.30
26.05.2008	Electricité	Mars - avril 2008	119.30
26.07.2008	Electricité	Mai - juin 2008	119.30
20.12.2008	Electricité	2ème semestre 2008	300.00
20.12.2008	Eau	Consommation eau 2008	1'467.25
23.04.2008	Frais généraux divers	CVI cotisation 2008	120.00
30.06.2008	Frais généraux divers	G & G Real estate menus frais 1er semestre	67.15
20.12.2008	Frais généraux divers	Taxe feu 2008	409.00
30.12.2008	Frais généraux divers	G & G Real estate menus frais 2ème semestre	59.10
19.01.2008	Assurances	Nationale ass. prime ass. D.E.	590.20
26.01.2008	Assurances	Allianz ass. RC 2008	75.00
30.03.2008	Assurances	Prime ass. ECA	684.10
30.01.2008	Entretien communs	Nagner destruction blattes	500.00
15.03.2008	Entretien communs	Dupinceau réfection peinture cage escalier	7'397.00
03.08.2008	Entretien communs	Dutoit réparation toiture	1'376.30
Total à répartir pour : Millièmes			13'403.00

Total des frais et charges communs à répartir :	22'497.45
--	------------------

Sur la base de cette liste, il vous faudra indiquer au niveau de l'immeuble dans l'onglet "Répartition fcc" les montants, surlignés en jaune dans l'exemple, dans le champ idoine, selon l'illustration ci-après.

Gestion des clés de répartition

Total millièmes:	<input type="text" value="1'000"/>	Frais mil. à répartir:	<input type="text" value="13'403.00"/>
Total cle 1:	<input type="text" value="100"/>	Frais clé 1 à répartir:	<input type="text" value="3'400.00"/>
Total cle 2:	<input type="text" value="200"/>	Frais clé 2 à répartir:	<input type="text" value="5'694.45"/>
Total cle 3:	<input type="text" value="0"/>	Frais clé 3 à répartir:	<input type="text" value=""/>

- Puis il faudra vous rendre dans la gestion des propriétaires sous l'onglet "Décompte fcc/divers" et passer en revue tous les Propriétaires, concernés par le décompte des fcc afin de calculer le décompte, pour les propriétaires concernés, en cliquant sur le bouton 
- Si un propriétaire est parti en **cours de mois**, il vous faudra modifier manuellement les montants à sa charge le concernant. Par contre, si il a vendu son bien valeur fin d'un mois, les calculs seront effectué correctement et proportionnellement à son temps de présence.
- Une fois l'étape précédente effectuée, vous pouvez imprimer l'état "Etat de répartition fcc" afin de vérifier si tout est ordre. Le total des montant individuels devant correspondre avec les totaux, selon l'illustration ci-dessous.

Régie Test Sàrl

Répartition des frais et charges communs				Total coût millièmè :	13'403.00	
du 01.01.2008 au 31.12.2008				Total coût clé 1 :	3'400.00	
Rue de l'Exemple 21 - Muster				Total coût clé 2 :	5'694.45	
Propriétaires	Objet no	Entrée	Sortie	Millièmè	Coût millièmè	Clé 1
Tartanpion Jules	0010.001	01.07.04	30.09.08	380.00	3'819.86	38.00
Müster Paul	0010.001	01.10.08		380.00	1'273.29	38.00
Dupont Pierre	0010.002	01.09.04		270.00	3'618.81	27.00
Oulianov Vladimir	0010.003	01.07.04		200.00	2'680.60	20.00
Duschnoll Pierre	0010.004	01.10.07		150.00	2'010.45	15.00
Totaux					13'403.00	

- Si tout est correct, vous pouvez dès lors imprimer les décomptes individuels pour les frais et charges communs (fcc)

6.3) Boucllement de compte chauffage

Ce boucllement (dont les différentes listes se trouvent sous le menu "Chauffage") se déroule en plusieurs étapes à savoir :

- En premier lieu il vous faut connaître les frais de chauffage à répartir. Vous les obtiendrez via la liste "Récapitulatif frais chauffage". Il vous faudra spécifier le numéro de la PPE concernée.
- Les totaux (voir l'illustration ci-dessous) pour le chauffage (chiffre 1), pour l'eau chaude (chiffre 2) et pour l'épuration (chiffre 3) devront être indiqués dans la gestion de l'immeuble au niveau de l'onglet "Chauffage". Selon l'illustration à la page suivante.

Essai logo

Récapitulatif des frais de chauffage et d'eau chaude

Période de chauffage du 01.07.2007 au 30.06.2008

Immeuble : Rue de l'Exemple 21 - Muster

PPE : PPE Mont-Soleil B

No : 0010

Date	Libellé	Montant
8000	Combustible de chauffage	
28.12.2007	Gaz 2ème semestre 2008	3'820.00
30.06.2008	Gaz 1er semestre 2008	4'560.00
	Total pour cette rubrique	8'380.00
8010	Abonnement divers	
03.04.2008	Brulex entretien brûleur	425.00
06.06.2008	Vauchey entretien appareil de dosage	480.00
	Total pour cette rubrique	905.00
8020	Ramonage	
16.04.2008	Lenoir ramonage du 08.04.2008	180.00
	Total pour cette rubrique	180.00

Total des frais à répartir 9'465.00

REPARTITION

Coût total en CHF pour Chauffage :	7'193.40	Coût à répartir 1
Coût total en CHF pour Eau chaude :	2'271.60	Coût à répartir 2
Coût total en CHF pour Epuration :	932.00	Coût à répartir 3
Total en CHF	10'397.00	

Note : un signe négatif précédant les montant signifie une écriture au crédit

Gestion de la chaufferie

Eléments à répartir		Combustible: <input type="text" value="Mazout"/>
1)	<input type="text" value="M3 chauffage"/> <input type="text" value="1'000.00"/>	Date de début: <input type="text" value="01.07.2007"/>
2)	<input type="text" value="M3 eau chaude"/> <input type="text" value="1'000.00"/>	Date de fin: <input type="text" value="30.06.2008"/>
3)	<input type="text" value="M3 épuration"/> <input type="text" value="1'000.00"/>	Compteur EC <input type="checkbox"/>

Coûts à répartir	Clés de répartitions
1) <input type="text" value="Chauffage"/> <input type="text" value="7'193.40"/>	1) <input type="text" value="Pts de chauffage"/> <input type="text" value="76"/>
2) <input type="text" value="Eau chaude"/> <input type="text" value="2'271.60"/>	2) <input type="text" value="Pts d'eau chaude"/> <input type="text" value="24"/>
3) <input type="text" value="Epuration"/> <input type="text" value="932.00"/>	3) <input type="text" value="Pts d'épuration"/> <input type="text" value="24"/>

- L'étape suivante consiste à passer en revue tous les Propriétaires, concernés par le décompte de chauffage, en revue afin de modifier, si besoin, le nombre de points de chauffage et/ou d'eau chaude.
- Dans le champ "Compteur" indiquer la consommation d'eau chaude du propriétaire si l'immeuble est pourvu de compteurs d'eau chaude.
- Ensuite il vous faudra choisir sur lequel de ces deux boutons cliquer.

<input type="button" value="Calcul décomptes
chauffage"/>	ou	<input type="button" value="Propriétaire
suivant"/>
---	----	---

Le bouton de gauche vous sert bien évidemment à lancer le calcul du décompte de chauffage pour le propriétaire actuel. Le bouton de droite vous permet de passer au propriétaire suivant sans effectuer aucun calcul (par ex. pour les propriétaires qui ne sont plus ou par encore concerné par la période chauffage ou pour des places de parc).

Une fois que tous les propriétaires de l'immeuble auront traités, vous pouvez imprimer l'état de répartition qui vous permettra de vérifier l'exactitude des calculs effectués au niveau des propriétaires.

- L'étape suivante consiste à imprimer l'état répartition qui indique pour chaque propriétaires le montant des frais de chauffage, d'eau chaude, d'épuration, le montant des finances versées ainsi que le solde final. Bien entendu le montant total des propriétaires doit correspondre au montant total des frais de chauffage, d'eau chaude et d'épuration à répartir inscrit en haut de l'état (et que vous aurez indiqué au niveau de l'immeuble).
- L'étape ultime consiste à imprimer les décomptes individuels de chaque propriétaires au moyen de l'état "Décomptes individuels chauffage".

6.4) Passation des écritures comptables

6.4.1) Ecritures immeubles et chauffage

Passation des écritures immeubles et chauffage

Immeuble :	0010	Rue de l'Exemple 21	PPE Mont-Soleil B
		9999 Muster	
			Soldes actuels :
Débit :	4100	Electricité	657.90
Crédit :	1000	Vaudoise de Banque	34'997.55
Date:	<input type="text" value="15.02.2008"/>	Libellés standard à choix: <input type="text"/>	<input type="button" value="Copie"/>
Libellé:	<input type="text" value="Janvier - février 2008"/>		
Montant:	<input type="text" value="119.30"/>		
No pièce comptable:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Recherche"/>	<input type="button" value="Comptabilisation"/>

En premier lieu il vous faut choisir pour quelle PPE vous voulez passer une écriture en cliquant sur le premier texte "pas spécifié". Puis il vous faudra choisir le compte qui sera débité et celui qui sera crédité en cliquant sur les deux liens "pas spécifié". Le solde actuel des comptes sélectionné vous sera indiqué automatiquement.

Ensuite il vous faudra respectivement inscrire la date valeur, le libellé (ce dernier peut-être copié depuis un libellé standard) ainsi que le montant.

Le bouton vous permet de copier le no de l'immeuble et la date valeur de l'écriture précédente dans l'actuelle. Cela vous apportera un gain de temps lors de la passation d'écritures multiples.

Le champ "No pièces comptable" peut-être utiliser pour attribuer un no de pièce ou une référence à l'écriture.

Le bouton peut-être utilisé afin de retrouver une écriture spécifique.

Le bouton va enregistrer l'écriture, mettre à jour le solde pour balance des comptes sélectionnés et créer un nouvel enregistrement vierge pour l'écriture suivante.

Comment modifier ou effacer une écriture immeuble/chauffage ?

Sélectionner l'écriture que vous désirez modifier et faites le nécessaire.

Pour effacer une écriture, sélectionnez la puis appuyer simplement sur la touche "Delete" de votre clavier. Pour sélectionner plusieurs écritures, maintenez la touche "Maj" ou "Shift" enfoncée et cliquer sur les écritures à sélectionner.

Vous retrouvez les écritures effacées dans la poubelle en choisissant dans le menu "Gestion" l'option "Ouvrir la corbeille".

Comment passer une écriture mutiple ?

Il vous suffit de passer seulement un débit ou seulement un crédit avec le montant total qui doit être ventilé. Sur le masque de saisie apparaîtra alors automatiquement indiqué en rouge dans un carré le montant restant à ventiler. Il ne vous restera donc plus qu'à passer vos écritures, au débit ou au crédit, afin que solde à ventiler soit mis à zéro

6.4.2) Ecritures Propriétaires

Vous avez deux possibilités à savoir des écritures simples soit des écritures multiples. Les écritures multiples vous permettent de comptabiliser en même temps le paiement des charges sur plusieurs lots si ces derniers appartiennent au même propriétaire. Pour cela il vous suffit de choisir le propriétaire dans liste, indiquer le montant total versé pour tous ses lots ainsi que la date valeur du paiement. Cette option est accessible via le menu Comptabilité/Passation écritures propriétaires mutiples.

Pour les écritures simples veuillez vous référer aux explications ci-dessous.

La passation d'écriture des écritures Propriétaires se fait en deux phases, à savoir la sélection d'un propriétaire puis le passage de l'écriture.

Une fois le propriétaire sélectionné cliquer sur le bouton

Comptabilisation versement

Vous arriverez alors dans le masque de saisie de l'écriture

Ecritures propriétaires		Rue de l'Exemple 21		Muster	
No proprio		Nom		A/R actuel	0.00
0010.004.02		Duschmoll Pierre		Payé au	30.12.2008
Charges actuelles		Versement reçu		Retard / Avance	
Date valeur:					
5'400.00	Charges	450.00	0.00	04.11.2008	
600.00	Finances	50.00	0.00	Periode:	
0.00	Divers	0.00	0.00	11.2008	
6'000.00	Total:	500.00	<input type="checkbox"/> Calcul manuel "Avance/Retard"		
Annuel		<input type="checkbox"/> Solde fcc <input type="checkbox"/> Solde chauffage			
Comptabilisation et retour propriétaires					

Comme vous le remarquerez certaines données du propriétaire sont automatiquement reprise, soit son numéro, son nom ainsi que l'adresse de son immeuble.

De plus, afin de faciliter la tâche de l'utilisateur, il est rappelé à gauche les acomptes actuels du propriétaire. A droite en haut se trouve indiqués l'éventuel retard ou avance d'acompte ainsi que la date de "Payé au" actuel avant la passation de l'écriture.

Veuillez noter que la date de "Payé au" sera automatiquement avancée du nombre de jours payés (un mois, deux mois, un trimestre, etc.) au moment où vous vous cliquer sur le bouton "Comptabilisation et retour propriétaires". Cette date peut être manuellement modifiée dans l'enregistrement du propriétaire.

Sous la colonne "Versement reçu" les montants que le propriétaire doit théoriquement, en fonction de la périodicité de paiement choisie, vous verser seront automatiquement indiqués. Vous avez tout loisir de modifier ces montants si le propriétaire vous a versé plus ou moins que ses charges.

Sous la colonne "Retard/Avance" le logiciel calculera automatiquement les éventuels montants manquants ou payés en trop pour les acomptes de charges, finances chauffage et/ou les divers. Il vous est possible d'indiquer manuellement, au niveau du propriétaire le montant de l'avance ou du retard induit par le paiement qui sera enregistré. Dans ce cas n'oubliez pas de cocher la case "Calcul manuel Avance/Retard" afin d'éviter que vos chiffres soient écrasés par PC PPE.

Date valeur : Indiquer ici la date valeur à laquelle vous avez reçu le loyer.

Période : Dans ce champ, dont l'utilisation est **facultative**, vous pouvez indiquer la période concernée par le versement du propriétaire. Par exemple pour le mois de mars 2006, inscrivez 31.03.2006 et sous le propriétaire sera indiqué 03.2006.

IMPORTANT ! Si vous cochez la case "Calcul manuel Avance/Retard" PC PPE ne calculera pas un montant d'avance ou de retard et la date de "Payé au" ne sera pas modifiée ! Cette option a été notamment prévue dans le cas où un propriétaire a un retard qu'il vous rembourse par tranches. Aussi dans ce cas fallait t'il éviter que soient calculé un retard indu.

Si le propriétaire vous règle le montant, en faveur de la PPE, dans le cadre du décompte de chauffage ou du décompte fcc, n'oubliez pas de cocher la case idoine afin que le montant soit correctement comptabilisé. Si vous procédez au remboursement du solde en faveur du propriétaire, la procédure est identique à la seule différence, que le montant comptabilisé devra être précédé du signe négatif (-).

Comment corriger ou effacer une écriture propriétaire ?

Dans le menu "Comptabilité" choisissez l'option "Correction des écritures Propriétaires" puis sélectionner l'écriture que vous désirez modifier.

Pour effacer une écriture, sélectionner la depuis le formulaire "Gestion des Propriétaires" puis appuyer simplement sur la touche "Delete" de votre clavier. Pour sélectionner plusieurs écritures, maintenez la touche "Maj" ou "Shift" enfoncée et cliquer sur les écritures à sélectionner.

Vous retrouvez les écritures effacées dans la poubelle en choisissant dans le menu "Gestion" l'option "Ouvrir la corbeille".

N'oubliez pas après la correction d'aller sous l'immeuble et de procéder au recalcul des soldes via la bouton

Recalcul des soldes

Comment effacer définitivement le contenu de la corbeille ?

Pour effacer une écriture, dans le menu "Gestion" choisissez "Ouvrir la corbeille" puis sélectionner la ligne à effacer définitivement et appuyer simplement sur la touche "Delete" de votre clavier. Pour sélectionner plusieurs écritures, maintenez la touche "Maj" ou "Shift" enfoncée et cliquer sur les écritures à sélectionner. Pour vider définitivement tout le contenu de la corbeille, allez sous Gestion/Vider la corbeille.

6.4.3) Menus frais

Gestion des menus frais de gestion

0002 Rue du Mont 3-5 Crissier

Date:

Libellé récurrent: *

Libellé:

Montant:

En premier lieu il vous faut choisir sur quel immeuble vous voulez enregistrer un menu frais en cliquant sur le premier texte "pas spécifié". Puis il vous faudra indiquer une date. Par défaut la date du jour sera inscrite.

Le champ "Libellé récurrent" vous permet de créer et de sélectionner des libellés revenant fréquemment afin de les copier directement dans le champ "Libellé" au moyen du bouton "Copie" ceci vous évitant des frappes répétitives.

C'est le contenu du champ "Libellé" quant à lui qui sera utilisé dans la liste "Récapitulatif menus frais".

Dans le champ "Montant" inscrivez la somme des frais que vous avez engagé.

7) Sauvegarde et entretien de la base de donnée

Sauvegarde

Votre base de données contient toutes les informations concernant vos Propriétaires, vos immeubles, vos comptabilités, etc. il est donc **ABSOLUMENT IMPERATIF** de faire hebdomadairement ou au minimum mensuellement une sauvegarde de ce fichier sur un support externe tel que CD-Rom, DVD, clé USB ou disque dur externe. C'est bien entendu le dossier C:\PC PPE 1.0 qui doit être enregistré dans son entier !


Si vous le ne faites vous vous exposer à perdre irrémédiablement toutes vos données en cas de crash de votre disque dur, de vol de votre PC ou d'incendie à votre bureau !

Pour augmenter encore le niveau de sécurité, il est recommandé de déposer vos sauvegarde dans un endroit différent de celui où se trouve votre ordinateur.

Entretien

En utilisant fréquemment votre base de données, les fichiers se trouvent au fil du temps dispersés sur votre disque dur, aussi afin de maintenir des bons temps d'accès aux données il convient de procéder régulièrement à une défragmentation de votre base de données.

Pour ce faire choisissez l'option "Maintenance de la base de données" dans le menu "Fichier"



Le bouton "Analyser" vous permet de voir le niveau de fragmentation, le bouton "Optimiser" quant à lui vous permet de défragmenter votre base de données.

8) Trucs et astuces


Date : pour introduire rapidement une date dans un champ date vous pouvez simplement introduire la date du jour et du mois selon le format suivant : JJ.MM, pour entrer la date du 24 août 2010, il vous suffit donc de taper 24.8 pour obtenir en sortant du champ date : 24.08.2010.

Attention l'année complétée sera l'année en cours, si vous devez inscrire par exemple la date du 8 janvier 2008, il vous faudra taper 8.1.8.

Filtrer vos données : vous avez la possibilité de trier et de filtrer vos données afin de chercher un enregistrement précis par exemple. Pour ce faire cliquer avec le bouton gauche de votre souris sur une entête de colonne (selon l'illustration ci-dessous) et choisissez "Ajouter un filtre pour" puis choisissez votre critère de sélection.

Il est possible de filtrer les données selon plusieurs critères successives (par exemple les propriétaires entrés avant le 01.01.2008, puis qui paient des charges supérieur à CHF 800.00)

Pour voir à nouveau TOUS les enregistrements cliquer à nouveau sur l'entête de colonne puis choisissez "Effacer un filtre" ou "Effacer tous les filtres".



Gestion Comptabilité Propriétaires Listes diverses Chauffage					
Propriétaires					
Comments:					
	No du lct	Nom	No du BVR	Entree	Sortie
	0010.001.01	Tartanpion Jules	99888	01.07.2004	30.09.
	0010.001.02	Münster Paul	99888	01.10.2008	
	0010.002.01	Dupont Pierre	12035	01.09.2004	
	0010.003.01	Oulianov Vladimir	32897	01.07.2004	
	0010.004.02	Duschmoll Pierre	44253	01.10.2007	
	0088.002.01	Rouge Pierre		01.05.1985	31.03.
	0088.002.03	Forney Youri		01.04.2008	

Annuler les modifications : vous avez la possibilité d'annuler les dernières modifications effectuées sur les champs d'un même enregistrement. Pour ce faire il vous suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le champ modifié par erreur et de choisir la fonction "Annuler". Attention, il vous est possible de revenir en arrière dans vos modifications tant que vous n'avez pas quitté l'enregistrement en cours mais dès que vous aurez cliqué sur un autre enregistrement ou quittez le dossier actuel, il ne vous sera plus possible de revenir en arrière.